


# Gainerie Cuir & Tissu

Reproduction interdite



## FOURNITURES :

Kit ARTMO “gainerie” = bloc papier + 2 plats carton gris  
1 carte à dos 280 g. (réf. CDOS)  
Matériau : cuir ou tissu de votre choix (pas de papier)  
Tranchefile

Pinceau  
Colle blanche super vinylique (réf. COL2)  
Plioir / Petit chiffon blanc  
Carte rigide couleur neutre  
Règle lourde

## Les conseils d'ARTMO :

Pour un traçage précis, utiliser un compas. Bien laisser sécher entre chaque étape.

## Préparation

Sur la carte à dos tracer un rectangle de la hauteur des plats carton et de largeur égale à l'épaisseur du dos du bloc + 2 fois l'épaisseur du carton. Rajouter de chaque côté une bordure de 2 cm de large et même hauteur.

Découper le rectangle ainsi obtenu (1), encoller les 2 bordures de 2 cm large.

Coller les plats le long des traits sur ces bordures en alignant bien l'ensemble le long de la règle lourde, bien laisser sécher.

Reporter sur l'envers du tissu ou du cuir le contour de ce montage ( carte à dos + les 2 plats cartons)  
Rajouter 1,5 cm sur le pourtour et découper votre format de cuir ou tissu.(2)

## Couverture

Encoller l'ensemble carte à dos + les 2 plats cartons, le poser sur le tissu ou le cuir à l'emplacement dessiné. Retourner, passer le chiffon ; bien faire adhérer au niveau de la charnière.

## Remplissage du cuir ou du tissu :

Couper les 4 angles à 45° à une distance du coin égale à l'épaisseur du carton + 1 mm. Encoller les bords et les coller sur le carton en tirant bien.

## Pose de la tranchefile

Mesurer la largeur du dos de l'album et couper deux morceaux de tranchefile à cette dimension, Les coller en haut et en bas du dos de l'album en faisant reposer le bourrelet sur la tranche.

## Emboîtement

Mettre la couverture à plat sur une surface propre et sans aspérités

Glisser une carte rigide puis une macule (ou feuille de protection) entre la dernière feuille et la pré-couverture, encoller la pré-couverture au verso.

Appliquer le bloc encollé sur l'intérieur de la couverture en répartissant les chasses (ou bordures) ; presser fortement, laisser sécher au minimum 2 heures sous un poids de 10 kgs.

Glisser une carte rigide puis une macule (ou feuille de protection) entre la la pré-couverture et la première feuille du bloc et encoller la pré-couverture au recto.

Laisser sécher longuement (minimum 2 heures) sous un poids de 10 kgs ou mieux sous presse .